

# Instalación de CEO Móvil



Fecha de última modificación  
martes, 26 de julio de 2016

Autor: Usuario Dena

<b>Nombre del Podcast:</b>	PodCast 2016-34 Instalación de CEO Móvil.
<b>Tema:</b>	Instalación de CEO Móvil.
<b>Objetivos:</b>	1. Elaborar una instalación completa, empezando con el IIS y terminando con la instalación en web.
<b>URL de los archivos:</b>	

Opciones de "A Cuadro": V=Video; M= Monitor; P=Powerpoint

Desarrollo			
Texto	Acción	A Cuadro	Escena
	Entrada de Microsip	V	1
	Pantalla Título	P	2
¡Que tal!, Bienvenidos al podcast técnico de Microsip, en este podcast explicaremos la instalación del sistema CEO Móvil.	A cuadro	V	3
Para poder instalar CEO Móvil es necesario cumplir con los siguientes requisitos:	A cuadro	V	4
Requisitos técnicos: <ul style="list-style-type: none"><li>- Contar con una dirección ip pública.</li><li>- Contratar un dominio de internet o servicio de resolución de nombres dinámico como Dyn dns. En este segundo caso se deberá de instalar el cliente del servicio en el servidor.</li><li>- Instalar Internet Information Services (IIS) versión 5.0 o posterior en el equipo que asigne como Servidor Web.</li><li>- Tener instalado .NET Framework 4.0</li><li>- El sistema no es compatible con Windows XP, Windows Server 2003 o anteriores.</li><li>- Para operar el dispositivo debe haber una conexión a Internet disponible en todo momento.</li></ul>	Diapositiva PP	P	5
	Continua.....		

# Instalación de CEO Móvil



Fecha de última modificación  
martes, 26 de julio de 2016

Autor: Usuario Dena

<p>Requisitos operativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contar con los sistemas que desea consultar a excepción de Nómina, Punto de venta y ADD.</li> <li>- Crear usuarios asignándoles derechos y restricciones para este sistema.</li> <li>- El mínimo de licencias es de dos usuarios.</li> </ul>	Diapositiva PP	P	6
Empezaremos realizando la instalación del <b>Internet Information Services</b> , entrando al Panel de control y después ubicamos la herramienta de Programas y características.	Ventana de panel de control y programas y características	M	7
Enseguida damos clic en la opción de “Agregar o desactivar las características de Windows”, buscamos en la lista Internet Information Services y seleccionamos todos los componentes excepto “Servicio de Protocolo de transferencia de archivos (FTP)” y “Servicio SMTP”, damos clic en aceptar para iniciar la instalación.	Buscar IIS y activar todas las opciones	M	8
Una vez terminada la instalación verificamos que el IIS se esté ejecutando, lo hacemos entrando al servicio y revisando que se esté ejecutando el Default web site. Dentro de esta ventana seleccionamos Grupos de aplicaciones, luego DefaultAppPool y en Configuración avanzada revisamos que esté activo el pool de aplicaciones para 32 bits.	Ventana de IIS  Dentro del IIS en grupos de aplicaciones > DefaultAppPool > click derecho > Configuración avanzada > En general habilitar aplicaciones de 32 bits	M	9
Otra opción es entrar al explorador de internet, teclear localhost en la barra de direcciones y se debe de mostrar la pantalla de inicio del IIS, en caso de que no aparezca es porque el IIS no está instalado correctamente.	Entrar a explorador de internet y escribir <a href="http://localhost">http://localhost</a> Deberá aparecer la Ventana de IIS	M	10
Al instalar Microsip deberemos de elegir la opción de CEO, de esta manera encontraremos en la carpeta de programas la carpeta Instalar-CEO móvil desde donde ejecutaremos el instalador del servicio WEB.	Ejecutamos el instalador.	M	11

# Instalación de CEO Móvil



Fecha de última modificación  
martes, 26 de julio de 2016

Autor: Usuario Dena

<p>El asistente nos pide definir el nombre del Directorio virtual, y el pool de aplicaciones de 32 bits. Por default el sistema asigna MspCEO aunque puede cambiarse. Este directorio virtual contiene los archivos de programas que corresponden a CEO.</p>	Ventana de asistente de instalación.	M	12
<p>El siguiente paso es crear una conexión para ver la información de la empresa, la crearemos desde la herramienta llamada ConexAEmpresas, que está ubicada en el directorio virtual de la instalación del servicio web.</p>	Carpeta Inetpub, wwwroot, MspCEO y crear la conexión.	M	13
<p>Antes de configurar CEO Móvil, verificamos que el servicio este funcionando correctamente entrando localmente con el localhost.</p>	Ventana de explorador entrando a Msp-CEO Ejemplo de Acceso local	M	14
<p>Para ingresar a CEO Móvil desde cualquier ubicación fuera de la empresa, se deberá acceder mediante la dirección correspondiente. Si en la instalación al directorio virtual le llamamos "MspCEO" y el host/dominio de la empresa es <a href="http://www.miempresa.com">www.miempresa.com</a>, la dirección de acceso a CEO móvil sería: <a href="http://www.miempresa.com/MspCEO/">http://www.miempresa.com/MspCEO/</a></p>	Ejemplo de acceso desde fuera En explorador de internet capturar: <a href="http://servicios.microsip.com/MspCEO">http://servicios.microsip.com/MspCEO</a>	M	15
<p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando al instalar marca error de IIS, puede ser por que no se instaló correctamente o no está bien configurado.</li><li>• El sistema debe instalarse con derechos de usuario administrador.</li><li>• Es importante mencionar que una vez descargadas nuevas actualizaciones del sistema, deberá de ejecutarse el instalador de la carpeta Instalar-CEO móvil.</li></ul>	Diapositiva de PP	P	16

# Instalación de CEO Móvil



Fecha de última modificación  
martes, 26 de julio de 2016

Autor: Usuario Dena

- Si el equipo de CEO móvil no es el mismo donde se instaló Microsip NG, es necesario instalar los drivers del candado HASP.

Despedida

A cuadro

17