

Configuración de Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
martes, 24 de enero de 2017

Autor: Cynthia Dena

Nombre del Podcast:	PodCast 2016-39 Configuración de Zinc e-commerce
Tema:	Configuración de Zinc e-commerce
Objetivos:	Que el usuario aprenda la manera de instalar el sistema.
URL de los archivos:	

Opciones de "A Cuadro": V=Video; M= Monitor; P=Powerpoint

Desarrollo			
Texto	Acción	A Cuadro	Escena
	Entrada de Microsip	V	1
	Pantalla Título	P	2
Bienvenidos al podcast técnico de Microsip, en esta ocasión les explicamos la instalación del sistema de Zinc e-commerce de Microsip. Acompáñenos...	A cuadro	V	3
Zinc e-commerce tiene las siguientes funciones: <ul style="list-style-type: none">) Sincronizar periódicamente una lista de artículos seleccionados del catálogo de artículos Microsip con una tienda virtual de Shopify.) Recuperar periódicamente las órdenes que se levantan en la tienda virtual e inyectar estas órdenes como pedidos al sistema de Ventas MicrosipShopify es el líder mundial en tiendas virtuales y cuenta con más de 165,000 tiendas. 	A cuadro	V	4
Notas importantes: <ul style="list-style-type: none">) La aplicación típicamente estará instalada en un equipo que se considere como un Servidor.) Este equipo debe estar encendido y con el sistema ejecutándose para que las sincronizaciones de artículos y de pedidos se ejecuten de forma automática.) Aparte de Zinc, se deberá de contar con el sistema de Ventas para que ahí se generen los documentos de las ventas de Shopify; e Inventarios para controlar las existencias si se desea. 	Power point	P	5

Configuración de Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
martes, 24 de enero de 2017

Autor: Cynthia Dena

<p>Comencemos con la instalación. En la carpeta de Instalación de Microsip encontraremos el archivo para la instalación de Zinc e-commerce. El asistente es muy sencillo, solamente debemos seguir los pasos. Es importante mencionar que para poder encontrar este archivo, previamente debimos seleccionar instalar Zinc al instalar Microsip.</p>	Instalación de Zinc	M	6
<p>Antes de entrar al sistema es necesario introducir credenciales de usuario válidas. Es necesario que el usuario tenga asignado el permiso de usar Zinc e-commerce en la Administración del sistema. Después definir la conexión Microsip y la empresa que se desea sincronizar con la tienda virtual de Shopify.</p>	Zinc - Conexión	M	7
<p>El siguiente paso es la configuración, donde definir los datos para poder interactuar con la tienda virtual.</p>	A cuadro	V	8
<p>Entramos al menú de herramientas y después a la opción de Configuración de la sincronización, en la pestaña General indicamos el almacén de donde se surtirán los pedidos recibidos desde la tienda virtual de Shopify. También debemos indicar si se desea que Shopify calcule la existencia de los artículos. Al seleccionar esta casilla, Shopify llevará la existencia de los artículos entre cada sincronización y mostrará en la tienda virtual las unidades en existencia. Al seleccionar esta casilla, Shopify mostrara en la tienda virtual las unidades en existencia. Ahora al dar clic en el botón de Artículos a sincronizar podremos seleccionar los artículos a sincronizar con la tienda virtual de Shopify. Podemos definirlo por grupo de líneas, líneas de artículos o específicamente por artículo.</p>	Configuración de la sincronización	M	9
<p>En la sección de Frecuencia de la sincronización podemos definir cada cuanto se sincronizaran los artículos a la tienda virtual. Puede definirse que la sincronización sea periódica o bien indicar horas</p>	Frecuencia de la sincronización	M	10

Configuración de Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
martes, 24 de enero de 2017

Autor: Cynthia Dena

específicas.			
<p>Para la sincronización de pedidos debemos indicar el cliente que se asignará en Ventas Microsip a los pedidos que se reciban desde la tienda virtual.</p> <p>Los precios de los artículos mostrados en la tienda virtual se calculan en base a la configuración de precios y descuentos de este cliente en Microsip Ventas.</p> <p>Hay que definir la serie que se asignará en Ventas Microsip a los pedidos que se reciban desde la tienda virtual. Podemos habilitar si se desea vender productos sin existencia en la tienda virtual. Esa opción aplica únicamente cuando en la configuración de la sincronización de artículos se indicó que se desea que Shopify lleve la existencia.</p> <p>También en los pedidos podemos indicar la frecuencia de sincronización de los pedidos desde la tienda virtual.</p> <p>Puede definirse que la sincronización sea periódica o bien indicar horas específicas.</p>	Sincronización de pedidos	M	11
<p>En la pestaña de Conexión capturamos el usuario y contraseña del usuario Microsip que Zinc e-commerce usará para conectarse a la empresa Microsip para leer y escribir información.</p> <p>Se recomienda tener un usuario Microsip especial para Zinc e-commerce,</p> <p>También debemos indicar el API key, API password y URL de la tienda virtual de Shopify.</p> <p>El URL de la tienda virtual se forma de la siguiente manera: <a href="http://<nombre-tienda>.myshopify.com">http://<nombre-tienda>.myshopify.com</p> <p>Estos datos se obtienen al momento de crear la tienda virtual de lo cual hablaremos en el podcast No.40 "Creación de una tienda virtual para operación con Zinc".</p>	Pestaña de Conexión		12
<p>En la pestaña de correo electrónico podemos definir si se desean recibir notificaciones de errores por correo electrónico. Para esto</p>	Correo electrónico		13

Configuración de Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
martes, 24 de enero de 2017

Autor: Cynthia Dena

debemos indicar los datos del remitente y destinatario de los correos electrónicos.			
Si se desea cambiar la empresa de Microsip que se sincroniza con la tienda de Shopify es necesario cerrar todas las órdenes abiertas en la tienda de Shopify antes de cambiar de empresa en el sincronizador. Esta opción se encuentra disponible en el menú Herramientas – Cambiar conexión Microsip.	Zinc – Cambiar conexión		14
<ul style="list-style-type: none">) Zinc e-commerce arranca de manera automática cada vez que arranca el equipo en donde se instaló, únicamente es necesario arrancarlo manualmente después de la instalación mediante el acceso directo que se crea en el escritorio del equipo.) Zinc e-commerce se ejecuta minimizado en el System Tray de Windows. Para abrirlo es necesario hacer doble click en el icono con el botón izquierdo del ratón, o hacer click con el botón derecho para ver el menú contextual de la aplicación y seleccionar la opción 'Mostrar'.	Zinc – Iniciar.		15
Estos son los pasos que debemos seguir para poner en funcionamiento el sistema de Zinc e-commerce, en el siguiente podcast explicaremos como crear y configurar la tienda virtual para hacer la sincronización de Microsip con Shopify.	Despedida	V	16